

knfbReader Mobile  
kReader Mobile

# Installasjonsveiledning

Copyright © 2009  
knfbReading Technology, Inc.  
[www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu)

Alle rettigheter forbeholdt.  
Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte varemerker fra de respektive selskapene.

RL011509/S3  
Oversatt av Sensotec NV/SA

## **INSTALLERE MOBILLESER-PROGRAMVARE**

Dette dokumentet forklarer hvordan du installerer og aktiverer ny eller oppdatert Mobilleser-programvare. Hvis du har kjøpt en telefon med forhåndsinstallert Leser, trenger du ikke å utføre noen av disse operasjonene.

Det aller siste i programvare, veiledning og informasjon er alltid tilgjengelig fra [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu).

### ***Oversikt.***

Dette trenger du for å fullføre installasjonen av Mobilleser.

- En fungerende mobiltelefon og som er en godkjent modell for bruk med Mobilleser-programvaren.
- En PC med Internetttilgang for produktaktivering av Mobilleser.
- Nokia USB kabel som følger med telefonen for å kunne kople den til en PC.
- Mobilleser-serienummeret din er trykket på utsiden av produktesken. Hvis du har registrert deg på [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu) før, kan du finne serienummeret ditt der. Hvis du ikke finner serienummeret ditt, ta kontakt med forhandleren din for å få det.

Installering av din Mobilleser innlemmer følgende:

- Konfigurering av kameratelefonen (se Brukerveiledning til Mobilleseren, henholdsvis Appendiks A eller B).
- Registrer brukeren
- Oppsetting av telefonen for PC samtaler for å kunne installere Mobilleser programvaren.
- Installering av Mobilleser programvare.
- Aktivering av Mobilleser.

### ***Konfigurering av kameratelefonen.***

Se appendikset i Brukerveiledningen som samsvarer med den telefonen du kommer til å bruke.

### ***Registrere brukeren***

- Gå til nettstedet [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu)
- Klikk på "My Reader" (Min Leser) i listen til venstre
- Klikk på "New User" (Ny bruker)

Registrer brukeren ved å taste inn navn og kontaktopplysninger. Hvis du setter opp Mobilleseren for noen andre, må du taste inn deres navn og kontaktopplysninger.

## ***Innstilling av telefon til pc samtaler.***

For å installere Mobilleser programvaren fra CD-en (eller last ned online) i telefonen, må PC'n kunne kommunisere med Nokia telefonen. Nokia inkluderer gratis kommunikasjonsprogramvare med telefonene sine. Du trenger bare å utføre dette steget én gang for hver PC du ønsker å bruke. Følg disse trinnene:

- Nokia NSeries PC Suite programvaren følger med telefonen. Den engelske versjonen kan også nedlastes her: [www.nseries.com/index.html#l=support.downloads.nseriespcsuite.download](http://www.nseries.com/index.html#l=support.downloads.nseriespcsuite.download)  
For Nokia NSeries PC Suite på andre språk, gå til Nokias nettsted i landet ditt og følg lenken til Støtte og deretter til Nedlastinger.  
En enkel versjon på engelsk er tilgjengelig. Gå til [www.blindsea.com](http://www.blindsea.com) og følg disse lenkene: "Mobile Corner" > "3rd Edition 3rd-Party Software" (3dje Utgave 3dje-Party programvare) > "Nokia PC Suite".
- Installer Nokia NSeries PC Suite på PC'n din i følge retninger.
- Kople telefonen til PC-en med USB kabelen.

En rekke koplingsalternativer vil dukke opp på telefonen. Velg "PC Suite". I løpet av noen sekunder vil PC-en gi fra seg en lyd som indikerer at forbindelsen er vellykket.


Merk: For at PCen din og mobiltelefonen skal kommunisere, er det kun påkrevet at PC Suite er installert på datamaskinen. Det er ikke nødvendig å "synkronisere" for å installere Mobilleser programvaren når du bruker PC Suite.

## ***Installering av Mobilleser.***

- Hvis du har Mobilleseren på telefonen din, må du fjerne den. For å fjerne Leseren, trykk på "Meny"-knappen; "Applikasjoner"; "App. administrator"; "Reader"; "Alternativer"; "Fjerne". Du må reaktivere programvaren som beskrevet nedenfor.
- Sett Mobilleser Software CD-ROM inn i PC'n din (eller last ned installeringsfilene fra [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu)).
- Installer EXE-filen til Leseren først ("Reader Executable").
- Følg retningslinjene på PC skjermen; på et eller annet punkt vil de be deg om å fortsette installeringen på telefonskjermen.
- Merk: alle filene må installeres samlet i enten telefonminnet eller minnekortet. Hvis du kun installerer Leser-programvaren og ett språk, anbefales det å installere i telefonminnet for raskere ytelse. Hvis du imidlertid planlegger å installere mer enn ett språk i fremtiden, eller hvis du installerer 6220 Classic (som har begrenset telefonminne), burde du installere Leser-programvaren og alle språk på minnekortet.
- Merk: Når du installerer 6220 Classic, kan du få opp følgende melding i løpet av installasjonen: "Applikasjon ikke kompatibel med telefon. Ønsker du å fortsette?" Dette er en feilaktig advarsel. Velg "Ja" og installasjonen vil fortsette.
- Installer språkpakken for ønsket "Brukerspråk"


- Etter at du har installert språkpakken for ønsket Brukerspråk, kan du også den dokumentasjonspakken for dette språket installere. Installasjonen av dokumentasjonspakke vil gjøre det mulig for deg å få tilgang til Brukerveiledning, Kommando-oversikt, og Hurtigveiledning, direkte fra telefonen.
- Endelig installer alle andre språkpakker. Alle språkpakker som du ønsker skal være aktive i øyeblikket, må installeres før aktivering. Lisensen din kan begrense antall tillatte språk, men du må installere minst en språkpakke for ditt primære brukerspråk. Du kan installere ekstra språkpakker i fremtiden. Disse kan aktiveres ved å bruke "Aktivering av ekstra språkpakke", beskrevet i seksjon 10 i Brukerveiledningen for Mobilleser.

I løpet av installasjonen må du godkjenne Sluttbrukerlisensavtalen (EULA). Denne avtalene fastsetter vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av Leseren. Din godkjennelse gir deg personlig autorisasjon til å bruke dette produktet. Uten autorisasjon kan du ikke bruke produktet. Avtaleteksten dukker opp under installeringen av Leseren; se Figur C1. Trykk på "Ned" for å skrolle gjennom teksten, og trykk på "OK" for å godkjenne. Lisensavtalen kan også leses online på [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu), eller på CDen som fulgte med Mobilleser-programvaren.




**FIGUR C1**

Den neste skjermen viser teksten til ytterligere avtaler vedrørende installasjon av Leseren; se Figur C2. Trykk på "Ned" for å skrolle gjennom teksten, og trykk på "OK" for å godkjenne.



**FIGUR C2**

Installasjonen vil fortsette; se Figur C3.



**FIGUR C3**

### ***Starte Mobilleseren.***

Du kan starte Mobilleseren etter at installasjonen er ferdig. Hvis det står "Leser" nederst til venstre på telefonskjermen, har telefonen din blitt forhåndskonfigurert til å starte opp Leseren med venstre valgtast. Hvis ikke, kan du selv konfigurere en snarvei ved å bruke telefonens "Personalisering"-alternativer; se Nokia-manualen.

Alternativt kan du alltid starte Leseren fra telefonens åpnings skjerm. Se appendiks for nærmere opplysninger om din telefon.

### ***Aktivering av Mobilleser.***

Første gangen Leseren startes, eller hvis den forrige versjonen har blitt fjernet, vil Leseren veilede deg gjennom aktiveringen av programvaren. Den første skjermen informerer deg om at prosessen vil gå over flere trinn. Se Figur C4. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trykke på "Neste" (venstre valgtast) for å fortsette eller "Avbryt" (høyre valgtast) for å avslutte prosessen. Hvis du ikke aktiverer produktet, vil Leseren fungere, men med redusert funksjonalitet.



**FIGUR C4**

I den neste skjermen blir du bedt om å taste inn en aktiveringskode for programvaren. Se Figur C5. Trykk på ned-pilen for ytterligere instruksjoner; se Figur C6.



**FIGUR C5**

Du kan få en aktiveringskode ved å gå til nettstedet [www.knfbReader.eu](http://www.knfbReader.eu). Etter at du har logget inn, må du taste inn et produktserienummer. Dette finner du på siden av produktboksen. Deretter blir du bedt om programvarekoden nederst på telefonskjermen (Figur C6). Hvis du har hatt en tidligere versjon av Mobilleseren, og som du har fjernet fra telefonen, kan du gå til "My Reader" (Min Leser) seksjonen på nettsiden og se lisensen din der. Klikk på "Retry activation" (Gjenforsøk aktivering) og følg instruksjonene for å få en aktiveringskode. Tast inn aktiveringskoden ved hjelp av telefontastaturet og trykk på "Neste" når du er ferdig. Aktiveringskoder er kun gyldige i en begrenset periode.



**FIGUR C6**

Den neste skjermen ber deg om å taste inn koden på nytt, hvis det du tastet inn første gang er feil eller ugyldig. Se Figur C7. Trykk på "OK" for å gå til skjermen hvor du taster inn koden på nytt.



**FIGUR C7**

Hvis koden er gyldig, vil neste skjerm informere deg om at aktiveringen var vellykket. Se Figur C8. Trykk på "OK" for å avslutte Lisensaktiveringer og begynn å bruke Leseren.



**FIGUR C8**

Hvis du ikke aktiverer Leser-programvaren, kan du fremdeles bruke den på prøvebasis. Men den vil ha begrenset funksjonalitet.